
Flash分区表



APP配置区



Fix字段--该字段为固定内容的信息存放信息如下:

s_CFGMAGIC_T结构体数据类型描述APP的信息,这块区域

typedef struct{
 unsigned int Magic;
 unsigned int CheckSum;
 unsigned int AppSize;
}s_CFGMAGIC_T;

Magic: 魔术值, 若值为0x5A5A5A5A,则表示程序需要运行在boot模式


CheckSum: APP程序数据的校验值

AppSize: APP程序数据的大小

Expand字段--该字段为可变字段不同应用会有不同

7x16点阵应用

11个功能,每个功能字长24个字符



功能配置:实际使用122字节,预留390字节。具体功能配置含义详见Led7x5Base.h文件定义

箭头:由上、下、双箭头组成,宽度为5个字节。例如人字形箭头1-5字节上箭头数据、 6-10字节下箭头数据、11-15字节双箭头数据。

楼层映射:实际使用1020字节,预留4字节。最高支持85个非标楼层,每个非标楼层占据12字节楼层映射方法,前六个字节为协议楼层,后六个字节为实际显示楼层,字节以ASCII码表示。

例如:协议7楼需要映射为显示13A

0x37 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x31 0x33 0x41 0x00 0x00 0x00

功能映射:最大支持12个功能码显示,每个功能码占据24个字节。

图片显示模式时,24个字节作为图片数据。最大宽度为24,高度默认均为7。

字符显示模式时,24个字节作为字符串数据。最多支持23个字符显示。

例如:显示字符串OVER LOAD

